

ZNAKI ZAKAZU

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zakaz wyrażony znakiem **obowiązuje od miejsca jego ustawienia**, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Jeżeli zakaz wyrażony przez niżej wymienione znaki nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to **obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania**.

Zasada ta nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.



B-23



B-25



B-26



B-29



B-33



B-35



B-36



B-37



B-38



E-17a

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.



przykładowy znak zakazu

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:

T-20 – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,

T-21 – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.



B-1

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze:

- pojazdów,
 - kolumn pieszych,
 - jeźdźców i poganiaczy;
- znak może być ustawiony na jezdni;




umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.



B-2

Znak B-2 „zakaz wjazdu” oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.

- Zakaz dotyczy również:
- kolumn pieszych,
 - jeźdźców i poganiaczy;



umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.



B-3

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.



B-3a

Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów” oznacza zakaz ruchu autobusów.



B-4

Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” oznacza zakaz ruchu motocykli.



B-5

Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągników samochodowych,
- pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągników rolniczych,

- pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.



B-6

Znak B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” oznacza zakaz ruchu:

- ciągników rolniczych,
- pojazdów wolnobieżnych.



B-7

Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami).

Zakaz nie dotyczy pojazdów:

- z przyczepą jednoosiową,
- z naczepą.

Określona na znaku B-7 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.



B-8

Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych” oznacza zakaz ruchu:

- pojazdów zaprzęgowych,
- jeźdźców i poganiaczy.



B-9

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.



B-10

Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” oznacza zakaz ruchu motorowerów.



B-11

Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.



B-12

Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.



B-13

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.



B-13a

Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.



B-14

Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skażić wodę” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków przedstawionych poniżej mają takie samo znaczenie jak znaki pojedynczo.



B-3



B-3a



B-4



B-5



B-6



B-7



B-8



B-9



B-10



B-11



B-12



B-13



B-13a



B-14



Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad... m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-15



Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad... m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-16



Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad... m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-17



Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

B-18



Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż... t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

B-19

Za **oś pojedynczą** uważa się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m.


Za **oś wielokrotną** zaś – zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m.




Znak B-20 „stop” oznacza:

- zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
- obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

B-20



T-6c



T-6d

Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (patrz: znak poziomy P-12), a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z


pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania **dotyczy tylko najbliższej jezdni**, przed którą został ustawiony. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego **przed torowiskiem pojazdów szynowych** lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.



B-21

B-22



T-22

Znaki:

B-21 „zakaz skręcania w lewo”,

B-22 „zakaz skręcania w prawo”

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku;

ponadto znak **B-21 zabrania zawracania**.

Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 **obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu**.

Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.



B-23

Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.



B-24

Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.



B-25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że znak B-25 dotyczy kierującego pojazdem określonym na tabliczce, tj.:



T-23a – motocykl,



T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,




T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,



T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,



T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,



T-23f – autobus,



T-23g – trolejbus,



T-23h – pojazd przewożący materiały niebezpieczne,



T-23i – pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,



T-23j – pojazd przewożący materiały, które mogą skażać wodę.



Znak B-27 „**koniec zakazu wyprzedzania**” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.



B-26

Znak B-26 „**zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe**” zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:

- samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągnikiem samochodowym,
- pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.



B-28

Znak B-28 „**koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe**” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.



B-29

Znak B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.



B-30

Znak B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.



B-31

Znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32 „stój – kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się.

Zamiast napisu „Clo – Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy:



B-32

- „Kontrola graniczna”,
- „Rogatka uszkodzona”,
- „Sygnalizacja uszkodzona”,
- „Wjazd na prom”,
- „Kontrola drogowa”,
- „Pobór opłat”

odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (patrz: znak poziomy P-12), a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem.

Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Znak B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku **obowiązuje do miejsca:**



B-33

- umieszczenia znaku B-34 „koniec ograniczenia prędkości”,
- umieszczenia znaku B-42 „koniec zakazów”,
- najbliższego skrzyżowania,
- wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem:
 - B-33 „ograniczenie prędkości” lub
 - B-43 „strefa ograniczonej prędkości”,
- umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
- umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec

obszaru zabudowanego.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce, tj.:




T-23a – motocykl,



T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,




T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,



T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,



T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,



T-23f – autobus,



T-23g – trolejbus,



T-23h – pojazd przewożący materiały niebezpieczne,



T-23i – pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,



T-23j – pojazd przewożący materiały, które mogą skażać wodę.

Znak B-33 określający dopuszczalną **prędkość większą niż 60 km/h**, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy:

- samochodu osobowego,
- motocykla,
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,

z wyjątkiem:

- pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
- pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
- pojazdu holującego pojazd silnikowy,
- motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
- samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.



B-34

Znak B-34 „**koniec ograniczenia prędkości**” oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.



B-35



B-36

Znak B-35 „**zakaz postępu**” oznacza zakaz postępu pojazdu.
Znak B-36 „**zakaz zatrzymywania się**” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.



B-37



B-38

Znaki:

B-37 „**zakaz postępu w dni nieparzyste**”,

B-38 „**zakaz postępu w dni parzyste**”

oznaczają zakaz postępu pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca – zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.


Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku B-35, B-37, B-38 albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

Zakaz wyrażony znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38

- dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
- dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
- nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Zakaz wyrażony znakiem B-36, B-37 lub B-38 obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczka wskazuje:



T-24 – że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela,




T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem,



T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,



T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.



Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równoległe do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

Znak B-39 „**strefa ograniczonego postoju**” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.



B-39

Znak B-39 **nie dotyczy pojazdów:**

- komunikacji publicznej zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach,
- zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami:
D-18 – „**parking**”,
D-18b – „**parking zadaszony**”,
D-44 – „**strefa parkowania**”,
- unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.



B-40

Znak B-40 „**koniec strefy ograniczonego postoju**” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.



B-41

Znak B-41 „**zakaz ruchu pieszych**” oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.



B-43



B-44



B-42

Znak B-43 „**strefa ograniczonej prędkości**” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak B-43 określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak B-44 „**koniec strefy ograniczonej prędkości**” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znak B-42 „**koniec zakazów**” oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami:

- B-23 „zakaz zawracania”,
- B-25 „zakaz wyprzedzania”,
- B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”,
- B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”,
- B-33 „ograniczenie prędkości”.